

**Direction Générale des Douanes et Droits Indirects**  
**Notification de l'arrivée des marchandises en EDI**



**Guide prestataire EDI**  
**Version 1**

*29 juillet 2009*

**Guide prestataire EDI**  
**Notification de l'arrivée des marchandises en EDI**

---

**Historique :**

| <b>Version</b> | <b>Date</b> | <b>Origine de la mise à jour</b> |
|----------------|-------------|----------------------------------|
| 1.0            | 29/07/2009  | Création du document             |

Sommaire :

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1. INTRODUCTION</b>   | <b>4</b>  |
| <b>2. PRESENTATION FONCTIONNELLE</b>   | <b>4</b>  |
| <b>3. CAS D'UTILISATION</b>  | <b>5</b>  |
| <b>3.1. Notification d'arrivée des marchandises au bureau de destination déclaré</b> | <b>7</b>  |
| 3.1.1. Pré-conditions  | 7         |
| 3.1.2. Acceptation   | 7         |
| 3.1.3. Rejet de l'IE07   | 8         |
| <b>3.2. Notification d'arrivée des marchandises au bureau réel de destination</b>    | <b>10</b> |
| 3.2.1. Pré-conditions  | 10        |
| 3.2.2. Acceptation du détournement   | 10        |
| 3.2.3. Rejet de l'IE07   | 11        |
| 3.2.4. Rejet pour détournement refusé  | 13        |
| <b>3.3. Notification du contrôle des marchandises à l'opérateur à destination</b>    | <b>16</b> |
| 3.3.1. Mise sous contrôle des marchandises   | 16        |
| 3.3.2. Libération des marchandises   | 16        |
| <b>4. EVOLUTION DE L'INTERFACE UTILISATEUR</b>                                       | <b>17</b> |
| <b>4.1. Menu de l'opérateur EDI à destination</b>                                    | <b>17</b> |
| <b>5. ANNEXES</b>  | <b>18</b> |
| <b>5.1. Structure, règles et conditions des messages EDI impactés</b>                | <b>18</b> |
| 5.1.1. IE07 – ARRIVAL NOTIFICATION   | 18        |
| 5.1.2. IE08 – ARRIVAL NOTIFICATION REJECTION   | 22        |
| 5.1.3. IE21 – AAR REJECTION NOTIFICATION   | 31        |
| 5.1.4. FR2000 – DECLARATION STATUS NOTIFICATION                                      | 33        |
| 5.1.5. FR3000  | 34        |

## **1. INTRODUCTION**

Ce document, destiné aux prestataires EDI, a pour objet de décrire l'ensemble des éléments nécessaires à la mise en place du module « Notification de l'arrivée de marchandises en EDI ».

## **2. PRESENTATION FONCTIONNELLE**

Lors de l'arrivée des marchandises à destination, l'opérateur EDI notifiera l'arrivée de celle-ci à partir de sa solution EDI privée. Un message IE07 (défini dans le DDNTA P4) est alors généré par cette solution privée.

Le bureau de destination renvoie à l'opérateur EDI à destination selon les cas :

- un accusé de réception FR3000 (défini ci-dessous) si la notification est effectuée sur le bureau déclaré ou après validation du RAR (détournement) par l'agent de contrôle ;
- un message de rejet de la notification d'arrivée IE08 (défini dans le DDNTA P4) si l'IE07 ne peut pas être accepté suite à une erreur dans le message ou parce que l'état du mouvement ne permet pas la notification du mouvement.
- un message IE21 (défini dans le DDNTA P4) si le détournement est refusé.

Le message FR3000 est le message utilisé pour transmettre les informations relatives au MRN à l'opérateur..

Un message FR2000 est utilisé pour signifier un changement d'état à l'opérateur.

Si le douanier de contrôle à destination souhaite procéder à un contrôle un message FR2000 (identique au FR2000 envoyé lors d'un contrôle au départ) est envoyé par le système douanier.


Lors de la libération des marchandises un message FR2000 (reprenant le statut libéré à destination) est envoyé .

### **3. CAS D'UTILISATION**

Cette demande se décompose selon les traitements fonctionnels suivants :

- opérateur EDI à destination envoie un IE07 au bureau de destination ;
- si la notification est effectuée sur le bureau déclaré ou après validation d'un évènement RAR (détournement), le bureau de destination répond à la réception de l'IE07 par un FR3000 ;
- si le message IE07 comporte une erreur fonctionnelle, il doit être rejeté par un IE08 ;
- si l'état du mouvement ne permet pas sa notification, le message IE07 doit être rejeté par un IE08 avec le code erreur 92 'out of sequence'.
- si le détournement est refusé, le bureau de destination doit renvoyer un IE21 à l'opérateur à destination ;
- après la notification d'arrivée validée, le bureau de destination peut procéder à des contrôles et dans ce cas là, celui-ci doit envoyer un FR2000 à l'opérateur EDI à destination (FR2000 identique que celui d'un contrôle au départ) ;
- lors de la libération des marchandises, le bureau de destination doit envoyer un message FR2000 (reprenant le statut « libéré à destination »).

Guide prestataire EDI  
Notification de l'arrivée des marchandises en EDI



Notification de l'arrivée de marchandises en EDI

### 3.1. Notification d'arrivée des marchandises au bureau de destination déclaré


#### 3.1.1. Pré-conditions

Le bureau de destination déclaré est français, les pré-conditions suivantes doivent être respectées :

- Le statut du mouvement au bureau de destination doit être « AAR arrivé »,
- Si le bureau de départ est aussi français, le statut du mouvement au bureau de départ peut être « Validé BAE », « Recherche engagée » ou « Recherche précoce engagée ».

#### 3.1.2. Acceptation

##### a. Scénario



*Notification d'arrivée des marchandises au bureau de destination déclaré*

1. L'opérateur EDI à destination notifie l'arrivée des marchandises au bureau de destination déclaré par l'envoi d'un message IE07.
2. Les pré-conditions sont vérifiées et le message IE07 reçu est syntaxiquement correct; le bureau de destination notifie l'arrivée des marchandises au bureau de départ par l'envoi d'un IE06.
3. Le bureau de destination retourne un accusé de réception à l'opérateur à destination par l'envoi d'un message FR3000

**NB:** Les messages IE06 et FR3000 sont envoyés simultanément.

**b. Construction des messages IE07 et FR3000 (basé sur l'IE01)**

La structure, les règles et les conditions des messages IE07 et FR3000 sont détaillées en annexes de ce document.

Remarque : Dans le message IE07, le groupe de données (PRESENTATION OFFICE) CUSTOMS OFFICE doit être « Required » contrairement au DDNTA 10.30 P4 pour lequel il est « optionnel ».


**c. Traitements associés**

**Mise à jour des statuts NSTI**

- Chez l'opérateur à destination, le mouvement de transit passe au statut « Arrivé à destination » lors de la réception du message FR3000.

**3.1.3. Rejet de l'IE07**

**a. Scénarios**



*Rejet de l'IE07 pour erreur fonctionnelle au bureau de destination déclaré  
ou parce que le statut du mouvement ne permet pas la notification*

Les différents scénarios sont liés à la raison du rejet de l'IE07 :

- IE07 est rejeté suite à une erreur fonctionnelle ;
- IE07 est rejeté car l'état du mouvement ne permet pas la notification du mouvement.

**Scénario 1 : Rejet pour erreur fonctionnelle**

1. L'opérateur EDI à destination notifie l'arrivée des marchandises au bureau de destination déclaré par l'envoi d'un message IE07.

2. Le message IE07 ne respecte pas la structure, les règles ou les conditions spécifiées par le DDNTA 10.30 P4. Il est rejeté par le système douanier par l'envoi d'un message de rejet de notification d'arrivée IE08 à l'opérateur EDI à destination.

**Scénario 2 : Rejet car l'état du mouvement ne permet pas la notification**

1. L'opérateur EDI à destination notifie l'arrivée des marchandises au bureau de destination déclaré par l'envoi d'un message IE07.
2. Le statut du mouvement ne vérifie pas les pré-conditions (définies au §3.1) qui permettent de pouvoir notifier un mouvement. Il est rejeté par le système douanier par l'envoi d'un message de rejet de notification IE08 à l'opérateur EDI à destination avec un code erreur 92 'out of sequence'.

**b. Construction du message IE08**

La structure, les règles et les conditions de l'IE08 sont détaillées en annexes de ce document.

**Rejet pour erreur fonctionnelle**

Les erreurs fonctionnelles sont signalées dans le message IE08 par le biais du groupe de données « FUNCTIONAL ERROR » dont les éléments sont décrits dans le document « Structure du message d'erreur en EDI » qui définit de manière générale la structure des messages utilisés en EDI pour signaler les erreurs fonctionnelles. Cette description est reprise en annexes de ce document.

**Rejet car l'état du mouvement ne permet pas la notification**

Le message IE08 doit contenir le type d'erreur 'out of sequence' (type erreur = 92).

Les autres éléments du message sont décrits en annexes de ce document

### 3.2. Notification d'arrivée des marchandises au bureau réel de destination


#### 3.2.1. Pré-conditions

Le bureau réel de destination est français, les pré-conditions suivantes doivent être respectées :

- Si le bureau de départ est aussi français, le statut du mouvement au bureau de départ peut être « Validé BAE », « Recherche engagée » ou « Recherche précoce engagée ».

#### 3.2.2. Acceptation du détournement

##### a. Scénario



##### *Notification d'arrivée des marchandises au bureau réel de destination*

1. L'opérateur EDI à destination notifie l'arrivée des marchandises au bureau de destination déclaré par l'envoi d'un message IE07.
2. Les pré-conditions sont vérifiées. Analyse du message IE07 par le bureau réel de destination : l'IE07 est syntaxiquement correct mais le MRN est inconnu. Le bureau réel de destination effectue une demande d'envoi de l'AAR (IE01) par l'envoi d'un message IE02, suite à un détournement c'est à dire dans le cas où le bureau de destination n'est pas celui déclaré dans le mouvement.
3. Le bureau de départ répond positivement à la demande par le biais d'un message IE03 incluant les données de l'AAR (IE01). Un événement « RAR » est généré au bureau réel de destination. (cf au paragraphe §5 ci-dessous le rappel de l'événement RAR).

4. Le bureau réel de destination valide le détournement à partir de l'écran de consultation de l'événement RAR.
  - a) Le bureau de départ est notifié de l'arrivée des marchandises à destination par l'envoi d'un message IE06.
  - b) Le bureau réel de destination accuse réception de l'IE07 à l'opérateur à destination par l'envoi d'un message FR3000

**NB:** Les messages IE06 et FR3000 sont envoyés simultanément.

**b. Construction des messages IE07 et FR3000 (basé sur l'IE03)**

La structure, les règles et les conditions des messages IE07 et FR3000 sont détaillées en annexes de ce document.

Remarque : Dans le message IE07, le groupe de données (PRESENTATION OFFICE) CUSTOMS OFFICE doit être « Required » contrairement au DDNTA 10.30 P4 pour lequel il est « optionnel ».


**c. Traitements associés**

**Mise à jour des statuts NSTI**

- Chez l'opérateur à destination, le mouvement de transit passe au statut « Arrivé à destination » lors de la réception du message FR3000.

**3.2.3. Rejet de l'IE07**

**a. Scénarios**



*Rejet de l'IE07 pour erreur fonctionnelle au bureau de destination déclaré  
ou parce que le statut du mouvement ne permet pas la notification*

Les différents scénarios sont liés à la raison du rejet de l'IE07 :

- IE07 est rejeté suite à une erreur fonctionnelle ;
- IE07 est rejeté car l'état du mouvement ne permet pas la notification du mouvement.

**Scénario 1 : Rejet pour erreur fonctionnelle**

1. L'opérateur EDI à destination notifie l'arrivée des marchandises au bureau de destination déclaré par l'envoi d'un message IE07.
2. Le message IE07 ne respecte pas la structure, les règles ou les conditions spécifiées par le DDNTA 10.30 P4. Il est rejeté par le système douanier par l'envoi d'un message de rejet de notification d'arrivée IE08 à l'opérateur EDI à destination.

**Scénario 2 : Rejet car l'état du mouvement ne permet pas la notification**

1. L'opérateur EDI à destination notifie l'arrivée des marchandises au bureau de destination déclaré par l'envoi d'un message IE07.
2. Le statut du mouvement ne vérifie pas les pré-conditions (définies au §3.1) qui permettent de pouvoir notifier un mouvement. Il est rejeté par le système douanier par l'envoi d'un message de rejet de notification d'arrivée IE08 à l'opérateur EDI à destination avec un code erreur 92 'out of sequence'.

**b. Construction du message IE08**

La structure, les règles et les conditions de l'IE08 sont détaillées en annexes de ce document.

**Rejet pour erreur fonctionnelle**

Les erreurs fonctionnelles sont signalées dans le message IE08 par le biais du groupe de données « FUNCTIONAL ERROR » dont les éléments sont décrits dans le document « Structure du message d'erreur en EDI » qui définit de manière générale la structure des messages utilisés en EDI pour signaler les erreurs fonctionnelles. Cette description est reprise en annexes de ce document.


**Rejet car l'état du mouvement ne permet pas la notification**

Le message IE08 doit contenir le type d'erreur 'out of sequence' (type erreur = 92).

Les autres éléments du message sont décrits en annexes de ce document.

### 3.2.4. Rejet pour détournement refusé

#### a. Scénarios



Rejet pour détournement refusé

Les différents scénarios sont liés à la raison du rejet du détournement :

- Rejet du détournement par le bureau de destination réel :  
Réponse positive du bureau de départ : l'IE03 inclut les données de l'AAR  
Puis rejet du douanier au bureau de destination réel.
- Rejet du détournement par le bureau de départ :  
Réponse négative du bureau de départ : l'IE03 inclut le motif du rejet

#### Scénario 1 « Rejet du détournement par le bureau de destination réel »

1. L'opérateur EDI à destination notifie l'arrivée des marchandises au bureau de destination déclaré par l'envoi d'un message IE07.
2. Les pré-conditions sont vérifiées. Analyse du message IE07 par le bureau réel de destination : l'IE07 est syntaxiquement correct mais le MRN est inconnu du bureau réel de destination. Le bureau réel de destination effectue une demande d'envoi de l'AAR (IE01) par l'envoi d'un message IE02 au bureau de départ, suite à un détournement c'est à dire dans le cas où le bureau de destination n'est pas celui déclaré dans le mouvement.
3. Le bureau de départ répond positivement à la demande par le biais d'un message IE03 incluant les données de l'AAR (IE01). Un événement « RAR » est généré au bureau réel de destination. (cf au paragraphe \$5 ci-dessous le rappel de l'évènement RAR).
4. L'agent de contrôle au bureau réel de destination a le choix d'accepter ou de rejeter le détournement à partir de l'écran de consultation de l'évènement RAR Il rejette le détournement.

5. Un message IE21 (DIVERSION REJECTION NOTIFICATION) est envoyé à l'opérateur EDI à destination pour lui notifier le rejet du détournement.

**Scénario 2 « Rejet du détournement par le bureau de départ »**

1. L'opérateur EDI à destination notifie l'arrivée des marchandises au bureau de destination déclaré par l'envoi d'un message IE07.
2. Les pré-conditions sont vérifiées. Analyse du message IE07 par le bureau réel de destination : l'IE07 est syntaxiquement correct mais le MRN est inconnu du bureau réel de destination. Le bureau réel de destination effectue une demande d'envoi de l'AAR (IE01) par l'envoi d'un message IE02 au bureau de départ, suite à un détournement c'est à dire dans le cas où le bureau de destination n'est pas celui déclaré dans le mouvement.
3. Le bureau de départ répond négativement à la demande d'AAR. L'IE03 inclut seulement le motif du rejet (MRN inconnu, ou mouvement arrivé à destination, ou mouvement annulé, ou autres raisons). Un événement « RAR » est créé au bureau réel de destination. (cf au paragraphe §5 ci-dessous le rappel de l'évènement RAR).
4. L'agent de contrôle au bureau réel de destination n'a pas d'autre possibilité que de rejeter le détournement à partir de l'écran de consultation de l'évènement RAR. Il rejette le détournement.
5. Un message IE21 (DIVERSION REJECTION NOTIFICATION) est envoyé à l'opérateur EDI à destination pour lui notifier le rejet du détournement.

**b. Construction du message IE21**

La structure, les règles et les conditions de l'IE21 sont détaillées en annexes de ce document.

Le détournement peut être rejeté soit par le bureau de départ, le rejet étant ensuite confirmé par le bureau de destination, soit par le bureau destination malgré validation par le bureau de départ.

**Rejet du détournement par le bureau de départ**

Dans le cas où le détournement est rejeté par le bureau de départ, le motif de rejet est indiqué dans l'IE03 par les champs « AAR rejection reason code » et « AAR rejection reason ». Ces informations sont reprises par l'IE21 dans les champs « Diversion rejection code » et « Diversion rejection text ».

Les champs « AAR rejection reason code » de l'IE03 et « Diversion rejection code » de l'IE21 respectent chacun une liste de code différente. La correspondance suit le principe suivant :

*IE03 – liste de codes n° 43*

*IE21 – liste de codes n° 46*

**Guide prestataire EDI**  
**Notification de l'arrivée des marchandises en EDI**

| <i>Code</i> | <i>Description</i>              | <i>Code</i> | <i>Description</i>      |
|-------------|---------------------------------|-------------|-------------------------|
| 1           | Movement arrived at destination | 13          | Movement already exited |
| 2           | Cancelled                       | 11          | Cancelled               |
| 3           | MRN unknown                     | 12          | MRN unknown             |
| 4           | Other reasons                   | 4           | Other reasons           |

**Rejet du détournement par le bureau de destination**

Dans le cas où le détournement est rejeté par le bureau de destination, l'IE21 indique le motif de rejet suivant :

| <b>Champ de l'IE21</b>   | <b>Description</b>    | <b>Valeur</b>  |
|--------------------------|-----------------------|--|
| Diversion rejection code | code rejet            | valeur fixe : « 4 » (Other reasons)  |
| Diversion rejection text | Raison du rejet saisi | valeur fixe : « Pas d'information complémentaire sur la raison de rejet du détournement ». |

**c. Traitements associés**

**Mise à jour des statuts NSTI**

Lorsque l'agent de contrôle du bureau de destination réel rejette le détournement par l'évènement RAR, le statut NSTI du mouvement au bureau réel de destination et chez l'opérateur à destination est mis à jour :

**Rejet du détournement par le bureau de destination réel**

Au bureau réel de destination et chez l'opérateur à destination, le mouvement de transit prend le statut « Rejet détournement ».

**Rejet du détournement par le bureau de départ**

- Au bureau réel de destination et chez l'opérateur à destination, le mouvement de transit prend le statut « Mouvement inconnu » si le code de rejet de l'IE03 est 3 (MRN inconnu).
- Au bureau réel de destination et chez l'opérateur à destination, le mouvement de transit prend le statut « Rejet détournement » si le code de rejet de l'IE03 est 1 (mouvement arrivé à destination), 2 (mouvement annulé), 4 (autres raisons).

**Gestion des événements**

L'opérateur EDI à destination est notifié du rejet du détournement par le biais du message IE21.


### 3.3. Notification du contrôle des marchandises à l'opérateur à destination

#### 3.3.1. Mise sous contrôle des marchandises

##### a. Pré-conditions

Au bureau de destination et chez l'opérateur à destination, le mouvement est au statut « Arrivé à destination ».

##### b. Scénario



Le système douanier notifie à l'opérateur à destination la mise sous contrôle des marchandises à destination via un message FR2000 (identique au FR2000 envoyé lors des contrôles au départ).

##### c. Construction du message FR2000

La structure, les règles et les conditions du message FR2000 sont détaillées en annexes de ce document.


##### d. Traitements associés

###### *Mise à jour des statuts NSTI*

chez l'opérateur à destination, le statut du mouvement de transit passe à « Sous contrôle à destination ».

#### 3.3.2. Libération des marchandises

**a. Scénario**



*Libération des marchandises à destination*

1. Transmission du résultat des contrôles à destination par l'envoi d'un message IE18 au bureau de départ.
2. Notification à l'opérateur à destination de la libération des marchandises par le biais d'un message FR2000 reprenant le statut « Libéré à destination ».

**NB :** Les messages IE18 et FR2000 sont envoyés simultanément.

**b. Construction du message FR2000**

La structure, les règles et les conditions du message FR2000 sont détaillées en annexes de ce document.

**c. Traitements associés**

**Mise à jour des statuts NSTI**

chez l'opérateur à destination, le mouvement de transit prend le statut « Libéré à destination ».

**4. EVOLUTION DE L'INTERFACE UTILISATEUR**

**4.1. Menu de l'opérateur EDI à destination**

Les éléments « Visualisation des événements » et « Notification d'arrivée des marchandises » seront retirés du menu NSTI pour les utilisateurs jouant le rôle d'opérateur EDI à destination.

Guide prestataire EDI  
Notification de l'arrivée des marchandises en EDI

**5. ANNEXES**

**5.1. Structure, règles et conditions des messages EDI impactés**

**5.1.1. IE07 – ARRIVAL NOTIFICATION**

**a. DDNTA 10.30 P4**

| Libellé du groupe  | Règles et conditions |          |      |
|--|----------------------|----------|------|
| MESSAGE  | 1x                   | R        |      |
| ---HEADER  | 1x                   | R        |      |
| ---(DESTINATION) TRADER  | 1x                   | R        |      |
| ---(PRESENTATION OFFICE) CUSTOMS OFFICE<br>Contrairement au DDNTA 10.30 P4 , ce groupe sera Required | 1x                   | <b>R</b> |      |
| ---EN ROUTE EVENT  | 9x                   | O        | R240 |
| -----CTL_CONTROL   | 1x                   | R        |      |
| -----INCIDENT  | 1x                   | O        |      |
| -----SEALS INFO  | 1x                   | O        |      |
| -----SEALS ID  | 99x                  | R        |      |
| -----TRANSHIPMENT  | 1x                   | O        |      |
| -----CONTAINERS  | 99                   | O        |      |

| Libellé du groupe | Libellé du champ                         | Règles et conditions |        |              |
|-------------------|--|----------------------|--------|--------------|
| MESSAGE           |  |                      |        |              |
|                   | Syntax identifier                        | R                    |        |              |
|                   | Syntax version number                    | R                    |        |              |
|                   | Message sender                           | R                    |        |              |
|                   | Sender identification code qualifier     | O                    |        |              |
|                   | Message recipient                        | R                    |        |              |
|                   | Recipient identification code qualifier  | O                    |        |              |
|                   | Date of preparation                      | R                    |        |              |
|                   | Time of preparation                      | R                    |        |              |
|                   | Interchange control reference            | R                    |        |              |
|                   | Recipient's reference/password           | O                    |        |              |
|                   | Recipient's reference/password qualifier | O                    |        |              |
|                   | Application reference                    | O                    |        |              |
|                   | Priority                                 | O                    |        |              |
|                   | Acknowledgement request                  | O                    |        |              |
|                   | Communications agreement id              | O                    |        |              |
|                   | Test indicator                           | O                    | 27     | TR9085       |
|                   | Message identification                   | R                    |        |              |
|                   | Message type                             | R                    | 60     |              |
|                   | Common access reference                  | O                    |        |              |
|                   | Message sequence number                  | O                    |        |              |
|                   | First and last transfer                  | O                    | 28     |              |
| ---HEADER         |  |                      |        |              |
|                   | Document/reference number                | R                    | an..21 |              |
|                   | Customs sub place                        | D                    | an..17 | C155<br>R245 |

**Guide prestataire EDI**  
**Notification de l'arrivée des marchandises en EDI**

|   |  |   |         |    |                |
|---|--|---|---------|----|----------------|
|   | Arrival notification place               | R | an..35  |    |                |
|   | Arrival notification place LNG           | O | a2      | 12 | TR0099         |
|   | Arrival agreed Location code             | D | an..17  |    | C155<br>R245   |
|   | Arrival agreed Location of goods         | D | an..35  |    | C155<br>R245   |
|   | Arrival agreed Location of goods LNG     | O | a2      | 12 | TR0099         |
|   | Arrival authorised location of goods     | D | an..17  |    | C155<br>R245   |
|   | Simplified procedure flag                | R | n1      | 27 | R230           |
|   | Arrival notification date                | R | n8      |    |                |
|   | Dialog language indicator at destination | O | a2      | 12 |                |
| ---(Destination) Trader                 |  |   |         |    |                |
|   | Name                                     | D | an..35  |    | C160           |
|   | Street and number                        | D | an..35  |    | C160           |
|   | Postal code                              | D | an..9   |    | C160           |
|   | City                                     | D | an..35  |    | C160           |
|   | Country code                             | D | a2      | 8  | C160           |
|   | NAD LNG                                  | O | a2      | 12 | TR0099         |
|   | TIN                                      | D | an..17  |    | C112           |
| ---(PRESENTATION OFFICE) CUSTOMS OFFICE |  |   |         |    |                |
|   | Reference number                         | R | an8     |    |                |
| ---EN ROUTE EVENT                       |  |   |         |    |                |
|   | Place                                    | R | an..35  |    |                |
|   | Place LNG                                | O | a2      | 12 | TR0099         |
|   | Country code                             | R | a2      | 9  |                |
| -----CTL_CONTROL                        |  |   |         |    |                |
|   | Already in NCTS                          | R | n1      | 27 | R230           |
| -----INCIDENT                           |  |   |         |    |                |
|   | Incident flag                            | D | n1      | 27 | R230<br>TR9030 |
|   | Incident information                     | O | an..350 |    |                |
|   | Incident information LNG                 | O | a2      | 12 | TR0099         |
|   | Endorsement date                         | O | n8      |    |                |
|   | Endorsement authority                    | O | an..35  |    |                |
|   | Endorsement authority LNG                | O | a2      | 12 | TR0099         |
|   | Endorsement place                        | O | an..35  |    |                |
|   | Endorsement place LNG                    | O | a2      | 12 | TR0099         |
|   | Endorsement country                      | O | a2      | 9  |                |
| -----SEALS INFO                         |  |   |         |    |                |
|   | Seals number                             | R | n..4    |    |                |
| -----SEALS ID                           |  |   |         |    |                |
|   | Seals identity                           | R | an..20  |    |                |
|   | Seals identity LNG                       | O | a2      | 12 | TR0099         |
| -----TRANSHIPMENT                       |  |   |         |    |                |
|   | New transport means identity             | O | an..27  |    | R190           |
|   | New transport means identity LNG         | O | a2      | 12 | TR0099         |
|   | New transport means nationality          | O | a2      | 8  | R190           |

## Guide prestataire EDI

### Notification de l'arrivée des marchandises en EDI

|                 |                           |   |        |    |        |
|-----------------|---------------------------|---|--------|----|--------|
|                 | Endorsement date          | O | n8     |    |        |
|                 | Endorsement authority     | O | an..35 |    |        |
|                 | Endorsement authority LNG | O | a2     | 12 | TR0099 |
|                 | Endorsement place         | O | an..35 |    |        |
|                 | Endorsement place LNG     | O | a2     | 12 | TR0099 |
|                 | Endorsement country       | O | a2     | 9  |        |
| -----CONTAINERS |                           |   |        |    |        |
|                 | Container number          | R | an..17 |    | R190   |

#### b. Règles et conditions

| Règle / Condition | Description  |
|-------------------|--|
| C112              | IF 'CONTROL RESULT' is present (Simplified procedure) or<br>IF the first two digits of 'CUSTOMS OFFICE of Destination.Reference number' consist of an EU Member State country code<br>THEN 'TIN' = 'R'<br>ELSE 'TIN' = 'O'.  |
| C155              | IF "Simplified procedure flag" = "YES"<br>THEN "Arrival agreed location of goods" can not be used<br>"Arrival agreed location code" can not be used<br>"Customs sub place" can not be used<br>"Arrival authorised location of goods" = "O"<br>ELSE "Arrival authorised location of goods" can not be used<br>"Customs sub place" = "O"<br>"Arrival agreed location of goods" = "O".<br>"Arrival agreed location code" = 'O'. |
| C160              | IF TIN of Trader is used<br>THEN all attributes marked with this condition = "O" if already known by NCTS<br>ELSE all attributes marked with this condition = "R".   |
| R190              | Either "New transport means identity" and "New transport means nationality" OR "New container number" OR both must be used when "TRANSHIPMENT" occurred  |
| R230              | This attribute is used as a flag, its value can be either "0" ("no") or "1" ("yes").   |
| R240              | When the data group "EN ROUTE EVENT" is present then the data groups "INCIDENT" or "TRANSHIPMENT" or both must be present, complemented, where relevant, with the data group "NEW SEALS INFO".   |
| R245              | "Customs sub place", "Arrival authorised location of goods" and "Arrival Agreed Location Of Goods / Arrival Agreed Location Code" can not be used at the same time.  |
| TR0099            | This data item must be entered if the message is encoded in EDIFACT and the corresponding free text field is not in the UNOC character set. It is otherwise optional.<br>If the data item is filled in, it must contain the language code of the language used in the corresponding free text field.   |
| TR9030            | The "Incident flag" data item is required if the data item "Incident information" is not present; in order to indicate that an incident has occurred and no other information is available. In any other case, the "Incident flag" data item is optional.<br>The only allowed value of the field is the value '1'.   |
| TR9085            | In Normal Mode of Operation if this field is used it must have a value of 0.   |

#### c. Correspondance IE07 / Ecran DTI de Notification de l'arrivée des marchandises

|      |     |
|------|-----|
| IE07 | IHM |
|------|-----|

**Guide prestataire EDI**  
**Notification de l'arrivée des marchandises en EDI**

| <i>Groupe de données</i>                   | <i>Élément de l'IE07</i>                 | <i>Zone de l'écran</i>  | <i>Libellé du champ</i>           |
|--|--|-------------------------|-----------------------------------|
| MESSAGE                                    |  |                         |                                   |
|  | Syntax identifier                        |                         |                                   |
|  | Syntax version number                    |                         |                                   |
|  | Message sender                           |                         |                                   |
|  | Sender identification code qualifier     |                         |                                   |
|  | Message recipient                        |                         |                                   |
|  | Recipient identification code qualifier  |                         |                                   |
|  | Date of preparation                      |                         |                                   |
|  | Time of preparation                      |                         |                                   |
|  | Interchange control reference            |                         |                                   |
|  | Recipient's reference/password           |                         |                                   |
|  | Recipient's reference/password qualifier |                         |                                   |
|  | Application reference                    |                         |                                   |
|  | Priority                                 |                         |                                   |
|  | Acknowledgement request                  |                         |                                   |
|  | Communications agreement id              |                         |                                   |
|  | Test indicator                           |                         |                                   |
|  | Message identification                   |                         |                                   |
|  | Message type                             |                         |                                   |
|  | Common access reference                  |                         |                                   |
|  | Message sequence number                  |                         |                                   |
|  | First and last transfer                  |                         |                                   |
| ---HEADER                                  |  |                         |                                   |
|  | Document/reference number                | Opération de transit    | Référence du mouvement (MRN)      |
|  | Customs sub place                        | Opération de transit    | Lieu rattaché au Bureau de douane |
|  | Arrival notification place               | Opération de transit    | Lieu                              |
|  | Arrival notification place LNG           |                         |                                   |
|  | Arrival agreed Location code             | Opération de transit    | Code lieu autorisé                |
|  | Arrival agreed Location of goods         | Opération de transit    | Lieu autorisé                     |
|  | Arrival agreed Location of goods LNG     |                         |                                   |
|  | Arrival authorised location of goods     | Opération de transit    | Lieu agréé                        |
|  | Simplified procedure flag                | Opération de transit    | Procédure simplifiée              |
|  | Arrival notification date                | Opération de transit    | Date                              |
|  | Dialog language indicator at destination |                         |                                   |
| ---(Destination) Trader                    |  |                         |                                   |
|  | Name                                     | Opérateur à destination | Nom                               |
|  | Street and number                        | Opérateur à destination | Rue / Numéro                      |
|  | Postal code                              | Opérateur à destination | Code postal                       |
|  | City                                     | Opérateur à destination | Ville                             |
|  | Country code                             | Opérateur à destination | Pays                              |
|  | NAD LNG                                  |                         |                                   |
|  | TIN                                      | Opérateur à destination | TIN                               |
| ---(PRESENTATION OFFICE)<br>CUSTOMS OFFICE |  |                         |                                   |
|  | Reference number                         | Opération de transit    | Bureau de douane présentation     |
| ---EN ROUTE EVENT                          |  |                         |                                   |

**Guide prestataire EDI**  
**Notification de l'arrivée des marchandises en EDI**

|                   |                                  |                               |                      |
|-------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------|
|                   | Place                            | Événement de parcours         | Lieu                 |
|                   | Place LNG                        |                               |                      |
|                   | Country code                     | Événement de parcours         | Pays                 |
| -----CTL_CONTROL  |                                  |                               |                      |
|                   | Already in NCTS                  | Événement                     | Déjà dans le NSTI    |
| -----INCIDENT     |                                  |                               |                      |
|                   | Incident flag                    | Incident au cours du parcours | Incident             |
|                   | Incident information             | Incident au cours du parcours | Informations         |
|                   | Incident information LNG         |                               |                      |
|                   | Endorsement date                 | Incident au cours du parcours | Date                 |
|                   | Endorsement authority            | Incident au cours du parcours | Autorité             |
|                   | Endorsement authority LNG        |                               |                      |
|                   | Endorsement place                | Incident au cours du parcours | Lieu                 |
|                   | Endorsement place LNG            |                               |                      |
|                   | Endorsement country              | Incident au cours du parcours | Pays                 |
| -----SEALS INFO   |                                  |                               |                      |
|                   | Seals number                     | Scellés                       | Nombre de scellés    |
| -----SEALS ID     |                                  |                               |                      |
|                   | Seals identity                   | Scellés                       | Marque               |
|                   | Seals identity LNG               |                               |                      |
| -----TRANSHIPMENT |                                  |                               |                      |
|                   | New transport means identity     | Transbordement                | Nouvelle identité    |
|                   | New transport means identity LNG |                               |                      |
|                   | New transport means nationality  | Transbordement                | Nouvelle nationalité |
|                   | Endorsement date                 | Transbordement                | Date                 |
|                   | Endorsement authority            | Transbordement                | Autorité             |
|                   | Endorsement authority LNG        |                               |                      |
|                   | Endorsement place                | Transbordement                | Lieu                 |
|                   | Endorsement place LNG            |                               |                      |
|                   | Endorsement country              | Transbordement                | Pays                 |
| -----CONTAINERS   |                                  |                               |                      |
|                   | Container number                 | Conteneurs                    | Numéro               |

**5.1.2. IE08 – ARRIVAL NOTIFICATION REJECTION**

**a. DDNTA 10.30 P4**

| Libellé du groupe   | Règles et conditions |   |      |
|---------------------|----------------------|---|------|
| MESSAGE             | 1x                   | R |      |
| ---HEADER           | 1x                   | R |      |
| ---FUNCTIONAL ERROR | 999x                 | D | R123 |

**Guide prestataire EDI**  
**Notification de l'arrivée des marchandises en EDI**

| Libellé du groupe   | Libellé du champ                         | Règles et conditions |         |    |        |
|---------------------|--|----------------------|---------|----|--------|
| MESSAGE             |  |                      |         |    |        |
|                     | Syntax identifier                        | R                    | a4      | 21 |        |
|                     | Syntax version number                    | R                    | n1      | 22 |        |
|                     | Message sender                           | R                    | an..35  |    |        |
|                     | Sender identification code qualifier     | O                    | an..4   |    |        |
|                     | Message recipient                        | R                    | an..35  |    |        |
|                     | Recipient identification code qualifier  | O                    | an..4   |    |        |
|                     | Date of preparation                      | R                    | n6      |    |        |
|                     | Time of preparation                      | R                    | n4      |    |        |
|                     | Interchange control reference            | R                    | an..14  |    |        |
|                     | Recipient's reference/password           | O                    | an..14  |    |        |
|                     | Recipient's reference/password qualifier | O                    | an2     |    |        |
|                     | Application reference                    | O                    | an..14  |    |        |
|                     | Priority                                 | O                    | a1      |    |        |
|                     | Acknowledgement request                  | O                    | n1      | 27 |        |
|                     | Communications agreement id              | O                    | an..35  |    |        |
|                     | Test indicator                           | O                    | n1      | 27 | TR9085 |
|                     | Message identification                   | R                    | an..14  |    |        |
|                     | Message type                             | R                    | an..6   | 60 |        |
|                     | Common access reference                  | O                    | an..35  |    |        |
|                     | Message sequence number                  | O                    | n..2    |    |        |
|                     | First and last transfer                  | O                    | a1      | 28 |        |
| ---HEADER           |  |                      |         |    |        |
|                     | Document/reference number                | R                    | an..21  |    |        |
|                     | Arrival rejection date                   | R                    | n8      |    |        |
|                     | Action to be taken                       | O                    | an..350 |    |        |
|                     | Action to be taken LNG                   | O                    | a2      | 12 | TR0099 |
|                     | Arrival rejection reason                 | O                    | an..350 |    |        |
|                     | Arrival rejection reason LNG             | O                    | a2      | 12 | TR0099 |
| ---FUNCTIONAL ERROR |  |                      |         |    |        |
|                     | Error type                               | R                    | n2      | 49 |        |
|                     | Error pointer                            | R                    | an..210 |    |        |
|                     | Error reason                             | O                    | an..6   |    |        |
|                     | Original attribute value                 | O                    | an..140 |    |        |

**b. Règles et conditions**

| Règle / Condition | Description  |
|-------------------|--|
| R123              | From the originally received IE, only the attributes in error are transmitted back to the Trader, indicating whether the attribute(s) in question is missing or incorrect.   |
| TR0099            | This data item must be entered if the message is encoded in EDIFACT and the corresponding free text field is not in the UNOC character set. It is otherwise optional.<br>If the data item is filled in, it must contain the language code of the language used in the corresponding free text field. |
| TR9085            | In Normal Mode of Operation if this field is used it must have a value of 0.   |

**Guide prestataire EDI**  
**Notification de l'arrivée des marchandises en EDI**

**c. Groupe de données « FUNCTIONAL ERROR »**

Les erreurs fonctionnelles sont échangées au sein du message l'IE08 à l'aide du groupe de données 'FUNCTIONAL ERROR'. Ce groupe de données est composé des éléments suivants :

| Elément           | Valorisation               | Status | Format            |
|-------------------|----------------------------|--------|-------------------|
| <i>Error type</i> | FMS_INCORRECT_CODE_VALUE   | 12     | Obligatoire<br>n2 |
|                   | FMS_ELEMENT_MISSING        | 13     |                   |
|                   | FMS_VALUE_NOT_SUPPORTED    | 14     |                   |
|                   | FMS_POSITION_NOT_SUPPORTED | 15     |                   |
|                   | FMS_INV_DECIMAL_NOTATION   | 19     |                   |
|                   | FMS_UNKNOWN_SENDER         | 23     |                   |
|                   | FMS_DUPLICATE_DETECTED     | 26     |                   |
|                   | FMS_ELEMENT_REPETITION     | 35     |                   |
|                   | FMS_INVALID_TYPE_OF_CHAR   | 37     |                   |
|                   | FMS_MISSING_DIGIT          | 38     |                   |
|                   | FMS_ELEMENT_TOO_LONG       | 39     |                   |
|                   | FMS_ELEMENT_TOO_SHORT      | 40     |                   |
|                   | FMS_UNKNOWN_MRN            | 90     |                   |
|                   | FMS_DUPLICATE_MRN          | 91     |                   |
|                   | FMS_MESS_OUT_OF_SEQUENCE   | 92     |                   |
|                   | FMS_INVALID_MRN            | 93     |                   |
|                   | FMS_NO_PLL                 | 94     |                   |

**Guide prestataire EDI**  
**Notification de l'arrivée des marchandises en EDI**

| <b>Elément</b>                  | <b>Valorisation</b>  | <b>Status</b> | <b>Format</b> |
|---------------------------------|--|---------------|---------------|
| <b>Error pointer</b>            | <p>Cet élément pointe sur le paramètre ou sur le groupe de données étant à l'origine de l'erreur en listant la hiérarchie de et son occurrence dans la hiérarchie.</p> <p>Pour une erreur de type 90, 91 ou 93, l'élément désigne le MRN.</p> <p>Pour l'erreur 92, l'élément désigne le type de message dans l'UNH.</p> <p>La syntaxe de la valeur de 'error pointer' est la suivante :</p> <p>(code du groupe de données (' [(occurrence)]')' '.' )+ [(nom de l'élément)]</p> | Obligatoire   | an..210       |
| <b>Error reason code</b>        | <p>Cet élément contient l'identifiant de la condition ou de la règle dans le cas d'une erreur de type '15' générée à la suite du non respect d'une condition ou d'un règle ou d'une règle technique (par exemple 'C99' pour signaler le non respect de la condition 99, et 'pour signaler le non respect de la règle technique 1).</p>   | Dependant     | an..6         |
| <b>Original Data Item value</b> | <p>Cet élément est utilisé pour échanger la valeur d'origine dans le cas ou l'enchaînement des groupes de données est modifié à la réception du message</p>  | Optionnel     | an..50        |

*Table 1: Les éléments d'une erreur fonctionnelle*

Note au sujet du groupe de données de l'erreur fonctionnelle:

- L'occurrence est le numéro de séquence du groupe de données. L'occurrence est fournie uniquement pour les groupes de données qui peuvent être répétés et est de ce fait optionnel.

| <b>Error pointer</b>           | <b>Signification</b>  |
|--------------------------------|---|
| HEA.Containerised indicator    | Pointe sur 'Containerised indicator' du groupe de données 'Header'.   |
| GUA(3).REF(5).Access code      | Pointe sur 'Access code' du 5 <sup>ème</sup> groupe 'Guarantee reference' à l'intérieur du 3 <sup>ème</sup> groupe 'Guarantee'. |
| GDS(3).GS2(4).Kind of packages | Pointe sur 'Kind of packages' du 4 <sup>ème</sup> groupe 'Package' à l'intérieur du 3 <sup>ème</sup> article de marchandises.   |
| CE1                            | Pointe sur le groupe données '(CONSIGNEE) TRADER'.  |

*Table 2: Exemples de 'error pointer'*

**Guide prestataire EDI**  
**Notification de l'arrivée des marchandises en EDI**

| <b>Error pointer / Error reason code</b>  | <b>Signification</b>   |
|---|--|
| GDS(8).SD2(1).Sensitive goods code:: <r156'< td=""> <td>Non-respect de la règle R156 pour le paramètre 'Sensitive goods code' du 1<sup>er</sup> groupe 'SGI CODES' à l'intérieur du 8<sup>ème</sup> article de marchandises.</td> </r156'<> | Non-respect de la règle R156 pour le paramètre 'Sensitive goods code' du 1 <sup>er</sup> groupe 'SGI CODES' à l'intérieur du 8 <sup>ème</sup> article de marchandises. |
| CL1.Amendment type flag:: <rna7'< td=""> <td>Non-respect de la règle RNA7 pour le paramètre 'Amendment type flag' du groupe de données 'CTL_CONTROL'.</td> </rna7'<>  | Non-respect de la règle RNA7 pour le paramètre 'Amendment type flag' du groupe de données 'CTL_CONTROL'.   |

*Table 3: Exemples de 'error pointer' avec 'error reason code'*

| <b>Identifiant du groupe</b> | <b>Nom du groupe dans les messages du DDNTA</b> |
|------------------------------|---|
| MES                          | MESSAGE   |
| HEA                          | HEADER  |
| RC1                          | (REQUESTER PRINCIPAL) TRADER                    |
| PC1                          | (PRINCIPAL) TRADER                              |
| CO1                          | (CONSIGNOR) TRADER                              |
| CE1                          | (CONSIGNEE) TRADER                              |
| TRA                          | (AUTHORISED CONSIGNEE) TRADER                   |
| ACT                          | (ACTUAL CONSIGNEE) TRADER                       |
| TRD                          | (DESTINATION) TRADER                            |
| GTR                          | GUARANTOR                                       |
| EPT                          | (DEPARTURE) CUSTOMS OFFICE                      |
| IVC                          | (INVOLVED) COUNTRY                              |
| CGR                          | (GUARANTEE) CUSTOMS OFFICE                      |
| GR2                          | (GUARANTEE) COUNTRY                             |
| RES                          | (PRESENTATION OFFICE) CUSTOMS OFFICE            |
| RNS                          | (TRANSIT) CUSTOMS OFFICE                        |
| TDC                          | (TRANSIT DECLARED) CUSTOMS OFFICE               |
| EST                          | (DESTINATION) CUSTOMS OFFICE                    |
| DDC                          | (DESTINATION DECLARED) CUSTOMS OFFICE           |
| COF                          | (ACTUAL OFFICE OF TRANSIT) CUSTOMS OFFICE       |
| REQ                          | (REQUESTER) CUSTOMS OFFICE                      |

**Guide prestataire EDI**  
**Notification de l'arrivée des marchandises en EDI**

| <b>Identifiant du groupe</b> | <b>Nom du groupe dans les messages du DDNTA</b>              |
|------------------------------|--|
| AGS                          | (GUARANTEE SIMPLIFICATION) CUSTOMS OFFICE                    |
| ORC                          | (RECOVERY) CUSTOMS OFFICE                                    |
| OCP                          | (RETURN COPIES) CUSTOMS OFFICE                               |
| ROD                          | (RECORDING OTS DIVERSION) CUSTOMS OFFICE                     |
| PAS                          | PASSAGE  |
| CL1                          | CTL_CONTROL  |
| ERS                          | CONTROL RESULT   |
| REM                          | UNLOADING REMARK   |
| TOC                          | RESULTS OF CONTROL   |
| REP                          | REPRESENTATIVE   |
| SLI                          | SEALS INFO   |
| SID                          | SEALS ID est un sous-groupe de SLI                           |
| GUA                          | GUARANTEE  |
| REF                          | GUARANTEE REFERENCE est un sous-groupe de GUA                |
| VLE                          | VALIDITY LIMITATION EC est un sous-groupe de REF             |
| IGR                          | INVALID GUARANTEE REASON est un sous-groupe de REF           |
| LIM                          | VALIDITY LIMITATION NON EC est un sous groupe de REF         |
| TEV                          | EN ROUTE EVENT   |
| CTL                          | CTL_CONTROL est un sous-groupe de TEV                        |
| INC                          | INCIDENT est un sous-groupe de TEV                           |
| SF1                          | SEALS INFO est un sous-groupe de TEV                         |
| SI1                          | SEALS ID est un sous-groupe de SF1                           |
| SHP                          | TRANSHIPMENT est un sous-groupe de TEV                       |
| NR3                          | CONTAINERS est un sous-groupe de SHP                         |
| GDS                          | GOODS ITEM   |
| AR2                          | PREVIOUS ADMINISTRATIVE REFERENCES est un sous-groupe de GDS |

**Guide prestataire EDI**  
**Notification de l'arrivée des marchandises en EDI**

---

| <b>Identifiant du groupe</b> | <b>Nom du groupe dans les messages du DDNTA</b>           |
|------------------------------|---|
| DC2                          | PRODUCED DOCUMENTS/CERTIFICATES est un sous-groupe de GDS |

**Guide prestataire EDI**  
**Notification de l'arrivée des marchandises en EDI**

| <b>Identifiant du groupe</b> | <b>Nom du groupe dans les messages du DDNTA</b>             |
|------------------------------|---|
| MT2                          | SPECIAL MENTIONS est un sous-groupe de GDS                  |
| ROC                          | RESULTS OF CONTROL est un sous-groupe de GDS                |
| CO2                          | (CONSIGNOR) TRADER est un sous-groupe de GDS                |
| CE2                          | (CONSIGNEE) TRADER est un sous-groupe de GDS                |
| NR2                          | CONTAINERS est un sous-groupe de GDS                        |
| GS2                          | PACKAGES est un sous-groupe de GDS                          |
| SD2                          | SGI CODES est un sous-groupe de GDS                         |
| AAR                          | AAR REJECTION REASON  |
| ATR                          | ATR REJECTION REASON  |
| CCR                          | CONTROL RESULT CODE   |
| IGR                          | INVALID GUARANTEE REASON                                    |
| ER1                          | FUNCTIONAL ERROR  |
| GRR                          | GUARANTEE REFERENCE   |
| GQY                          | GUARANTEE QUERY est un sous-groupe de GRR                   |
| OTG                          | (OWNER PRINCIPAL) TRADER est un sous-groupe de GRR          |
| GUS                          | USAGE est un sous-groupe de GRR                             |
| GEX                          | EXPOSURE est un sous-groupe de GRR                          |
| GGR                          | GUARANTOR est un sous-groupe de GRR                         |
| GOA                          | GUARANTOR OHER ADDRESSES est un sous-groupe de GRR          |
| GCM                          | COMPREHENSIVE GUARANTEE est un sous-groupe de GRR           |
| GCG                          | GOODS ITEM est un sous-groupe de GCM                        |
| GVM                          | VALIDITY LIMITATION EC est un sous-groupe de GCM            |
| GVP                          | VALIDITY LIMITATION NON EC est un sous-groupe de GCM        |
| IGG                          | INDIVIDUAL GUARANTEE BY GUARANTOR est un sous-groupe de GRR |
| IGI                          | GOODS ITEM est un sous-groupe de IGG                        |
| CCD                          | (DEPARTURE) CUSTOMS OFFICE est un sous-groupe de IGG        |

**Guide prestataire EDI**  
**Notification de l'arrivée des marchandises en EDI**

---

| <b>Identifiant du groupe</b> | <b>Nom du groupe dans les messages du DDNTA</b>        |
|------------------------------|--|
| CCP                          | (DESTINATION) CUSTOMS OFFICE est un sous-groupe de IGG |
| ICV                          | VALIDITY LIMITATION EC est un sous-groupe de IGG       |
| ICN                          | VALIDITY LIMITATION NON EC est un sous-groupe de IGG   |
| IGV                          | INDIVIDUAL GUARANTEE VOUCHER est un sous-groupe de GRR |

*Table 4: Identifiants des groupes de données*

**Guide prestataire EDI**  
**Notification de l'arrivée des marchandises en EDI**

**5.1.3. IE21 – AAR REJECTION NOTIFICATION**

**a. DDNTA 10.30 P4**

| Libellé du groupe                       | Règles et conditions |   |  |
|---|----------------------|---|--|
| MESSAGE                                 | 1x                   | R |  |
| ---HEADER                               | 1x                   | R |  |
| ---(DESTINATION) TRADER                 | 1x                   | R |  |
| ---(PRESENTATION OFFICE) CUSTOMS OFFICE | 1x                   | R |  |

| Libellé du groupe       | Libellé du champ                         | Règles et conditions |         |    |        |
|-------------------------|--|----------------------|---------|----|--------|
| MESSAGE                 |  |                      |         |    |        |
|                         | Syntax identifier                        | R                    | a4      | 21 |        |
|                         | Syntax version number                    | R                    | n1      | 22 |        |
|                         | Message sender                           | R                    | an..35  |    |        |
|                         | Sender identification code qualifier     | O                    | an..4   |    |        |
|                         | Message recipient                        | R                    | an..35  |    |        |
|                         | Recipient identification code qualifier  | O                    | an..4   |    |        |
|                         | Date of preparation                      | R                    | n6      |    |        |
|                         | Time of preparation                      | R                    | n4      |    |        |
|                         | Interchange control reference            | R                    | an..14  |    |        |
|                         | Recipient's reference/password           | O                    | an..14  |    |        |
|                         | Recipient's reference/password qualifier | O                    | an2     |    |        |
|                         | Application reference                    | O                    | an..14  |    |        |
|                         | Priority                                 | O                    | a1      |    |        |
|                         | Acknowledgement request                  | O                    | n1      | 27 |        |
|                         | Communications agreement id              | O                    | an..35  |    |        |
|                         | Test indicator                           | O                    | n1      | 27 | TR9085 |
|                         | Message identification                   | R                    | an..14  |    |        |
|                         | Message type                             | R                    | an..6   | 60 |        |
|                         | Common access reference                  | O                    | an..35  |    |        |
|                         | Message sequence number                  | O                    | n..2    |    |        |
|                         | First and last transfer                  | O                    | a1      | 28 |        |
| ---HEADER               |  |                      |         |    |        |
|                         | Document/reference number                | R                    | an..21  |    |        |
|                         | Diversion rejection code                 | R                    | n..2    | 46 |        |
|                         | Diversion rejection text                 | D                    | an..350 |    | C312   |
|                         | Diversion rejection text LNG             | O                    | a2      | 12 | TR0099 |
| ---(DESTINATION) TRADER |  |                      |         |    |        |
|                         | Name                                     | D                    | an..35  |    | C160   |
|                         | Street and number                        | D                    | an..35  |    | C160   |
|                         | Postal code                              | D                    | an..9   |    | C160   |
|                         | City                                     | D                    | an..35  |    | C160   |
|                         | Country code                             | D                    | a2      | 8  | C160   |
|                         | NAD LNG                                  | O                    | a2      | 12 | TR0099 |
|                         | TIN                                      | O                    | an..17  |    | R012   |

**Guide prestataire EDI**  
**Notification de l'arrivée des marchandises en EDI**

|   |                  |   |     |  |  |
|---|------------------|---|-----|--|--|
| ---(PRESENTATION OFFICE) CUSTOMS OFFICE |                  |   |     |  |  |
|   | Reference number | R | an8 |  |  |

**b. Règles et conditions**

| Règle / Condition | Description  |
|-------------------|--|
| C160              | IF TIN of Trader is used<br>THEN all attributes marked with this condition = "O" if already known by NCTS<br>ELSE all attributes marked with this condition = "R".   |
| C312              | IF 'Diversion Rejection Code'/'Entry Rejection Motivation Code' = '4' (Other)<br>THEN 'Diversion Rejection Text' = 'R'<br>ELSE 'Diversion Rejection Text' = 'O'  |
| R012              | The attribute is sent if it was provided in the corresponding message that was received from the Trader.   |
| TR0099            | This data item must be entered if the message is encoded in EDIFACT and the corresponding free text field is not in the UNOC character set. It is otherwise optional.<br>If the data item is filled in, it must contain the language code of the language used in the corresponding free text field. |
| TR9085            | In Normal Mode of Operation if this field is used it must have a value of 0.   |

### 5.1.4. FR2000 – DECLARATION STATUS NOTIFICATION

#### a. Définition EDIFACT du message

Le message FR2000 est basé sur le message CUSRES du répertoire D96 B.

Ce message est utilisé pour :

- notifier à l'opérateur un changement de statut du mouvement de transit,
- acquitter positivement des messages EDI émis par les opérateurs.

#### Structure du message FR2000

| Eléments du groupe MESSAGE | Règles et conditions |   |         |
|----------------------------|----------------------|---|---------|
| MESSAGE                    | 1x                   | R |         |
| ---NOT_DATE                | 1x                   | R | n8      |
| ---NOT_DATE                | 1x                   | R | n4      |
| ---NOT_REASON              | 1x                   | R | an4     |
| ---NOT_STATUS              | 1x                   | R | a3      |
| ---NOT_MRN                 | 1x                   | R | an..22  |
| ---NOT_GRN                 | 1x                   | O | an..24  |
| ---NOT_COMMENT             | 1x                   | O | an..350 |

Le message FR2000 contient :

- Horodatage,
- Nature du message ou de la temporisation qui déclenche la modification,
- Le MRN de la déclaration concernée pour une validation ou le LRNN dans le cas d'une modification ou d'une suppression.
- Notification du statut,
- Le GRN optionnel si la notification résulte d'une garantie invalide,
- Une zone commentaire optionnelle qui contient des informations complémentaires.

#### Liste des événements et code statuts résultants

| Libellé Not_Reason                               | Not_Reason | Not_Status | Libellé Not_Reason   |
|--|------------|------------|----------------------|
| Mise sous contrôle à destination                 | CONT       | CON        | Sous contrôle        |
| Libération du mouvement de transit à destination | LDSN       | LDN        | Libéré à destination |

**Guide prestataire EDI**  
**Notification de l'arrivée des marchandises en EDI**

**5.1.5. FR3000**

**a. Introduction**

Le message FR3000 est le message utilisé par le bureau de destination (déclaré ou réel) pour transmettre les informations relatives au MRN à l'opérateur à destination.

Le message FR3000 reprend la structure du message IE03B positif.

Contrairement à la description du DDNTA 10.30 P4 du message IE03B où le groupe (PRESENTATION OFFICE) CUSTOMS OFFICE est « Required », le groupe (PRESENTATION OFFICE) CUSTOMS OFFICE du message FR3000 sera « Optionnel » :

- En cas d'arrivée au bureau de destination déclaré, le groupe (PRESENTATION OFFICE) CUSTOMS OFFICE ne sera pas renseigné.
- En cas de détournement accepté sur un bureau réel autre que celui déclaré, le groupe (PRESENTATION OFFICE) CUSTOMS OFFICE sera renseigné avec le bureau réel de destination.

**b. Structure du message FR3000 (basée sur la structure d'un message IE03B positif)**

| Libellé du groupe   | Règles et conditions |   |                        |
|---|----------------------|---|------------------------|
| MESSAGE   | 1x                   | R |                        |
| ---HEADER   | 1x                   | R | R143                   |
| ---(PRINCIPAL) TRADER   | 1x                   | R | TR0200                 |
| ---(CONSIGNOR) TRADER   | 1x                   | O | R010<br>TR0201         |
| ---(CONSIGNEE) TRADER   | 1x                   | D | C001<br>R011<br>TR0201 |
| ---(AUTHORISED CONSIGNEE) TRADER  | 1x                   | O | R015<br>TR0201         |
| ---(DEPARTURE) CUSTOMS OFFICE   | 1x                   | R | TR0215                 |
| ---(PRESENTATION OFFICE) CUSTOMS OFFICE<br>Contrairement au message IE03B du DDNTA 10.30 P4, ce groupe sera Optionnel | 1x                   | O |                        |
| ---(TRANSIT) CUSTOMS OFFICE   | 9x                   | D | C030<br>R902<br>TR0201 |
| ---(DESTINATION) CUSTOMS OFFICE   | 1x                   | R | TR0200                 |
| ---CONTROL RESULT   | 1x                   | R | TR0200                 |
| ---SEALS INFO   | 1x                   | O | TR0201                 |
| -----SEALS ID   | 99x                  | R |                        |
| ---GOODS ITEM   | 999x                 | R | TR0200                 |
| -----PREVIOUS ADMINISTRATIVE REFERENCES   | 9x                   | D | C035                   |
| -----PRODUCED DOCUMENTS/CERTIFICATES  | 99x                  | D | C567<br>C903           |

**Guide prestataire EDI**  
**Notification de l'arrivée des marchandises en EDI**

|                                   |      |   |                                |
|-----------------------------------|------|---|--------------------------------|
| -----SPECIAL MENTIONS             | 99x  | O |                                |
| ------(CONSIGNOR) TRADER          | 1x   | O | R010                           |
| ------(CONSIGNEE) TRADER          | 1x   | D | C002<br>R011                   |
| -----CONTAINERS                   | 99x  | D | C055                           |
| -----PACKAGES                     | 99x  | R |                                |
| -----SGI CODES                    | 9x   | O | R155                           |
| ------(CONSIGNOR-SECURITY) TRADER | 1x   | D | C186<br>C187                   |
| ------(CONSIGNEE-SECURITY) TRADER | 1x   | D | C186<br>C188                   |
| ---ITINERARY                      | 99x  | D | C186<br>C587<br>TR0201         |
| ---RISK ANALYSIS                  | 999x | D | C186<br>R826<br>R846<br>TR0201 |
| ---(CARRIER) TRADER               | 1x   | D | C186<br>R181<br>TR0201         |
| ---(CONSIGNOR-SECURITY) TRADER    | 1x   | D | C186<br>C187<br>TR0201         |
| ---(CONSIGNEE-SECURITY) TRADER    | 1x   | D | C186<br>C188<br>TR0201         |

| Libellé du groupe | Libellé du champ                         | Règles et conditions |        |    |                |
|-------------------|--|----------------------|--------|----|----------------|
| MESSAGE           |  |                      |        |    |                |
|                   | Syntax identifier                        | R                    | a4     | 21 |                |
|                   | Syntax version number                    | R                    | n1     | 22 |                |
|                   | Message sender                           | R                    | an..35 |    |                |
|                   | Sender identification code qualifier     | O                    | an..4  |    |                |
|                   | Message recipient                        | R                    | an..35 |    |                |
|                   | Recipient identification code qualifier  | O                    | an..4  |    |                |
|                   | Date of preparation                      | R                    | n6     |    |                |
|                   | Time of preparation                      | R                    | n4     |    |                |
|                   | Interchange control reference            | R                    | an..14 |    |                |
|                   | Recipient's reference/password           | O                    | an..14 |    |                |
|                   | Recipient's reference/password qualifier | O                    | an2    |    |                |
|                   | Application reference                    | O                    | an..14 |    |                |
|                   | Priority                                 | O                    | a1     |    |                |
|                   | Acknowledgement request                  | O                    | n1     | 27 |                |
|                   | Communications agreement id              | O                    | an..35 |    |                |
|                   | Test indicator                           | O                    | n1     | 27 | TR9085         |
|                   | Message identification                   | R                    | an..14 |    |                |
|                   | Message type                             | R                    | an..6  | 60 |                |
|                   | Common access reference                  | O                    | an..35 |    |                |
| ---HEADER         |  |                      |        |    |                |
|                   | Document/reference number                | R                    | an..21 |    |                |
|                   | Type of declaration                      | R                    | an..9  | 31 | R909<br>TR0200 |

**Guide prestataire EDI**  
**Notification de l'arrivée des marchandises en EDI**

|  |   |   |         |     |                                |
|--|---|---|---------|-----|--------------------------------|
|  | Country of destination code                             | D | a2      | 8   | C140<br>TR0201                 |
|  | Agreed location of goods, code                          | D | an..17  |     | C100<br>C186<br>R041<br>TR0201 |
|  | Agreed location of goods                                | D | an..35  |     | C100<br>C186<br>R041<br>TR0201 |
|  | Agreed location of goods LNG                            | O | a2      | 12  | TR0099                         |
|  | Authorised location of goods, code                      | D | an..17  |     | C100<br>C186<br>R041<br>TR0201 |
|  | Place of loading, code                                  | D | an..17  |     | C191<br>TR0201                 |
|  | Country of dispatch/export code                         | D | a2      | 8   | C135<br>TR0201                 |
|  | Customs sub place                                       | D | an..17  |     | C100<br>C186<br>R041<br>TR0201 |
|  | Transport mode at border                                | D | n..2    | 18  | C599<br>TR0201                 |
|  | Identity of means of transport at departure (exp/trans) | D | an..27  |     | TR0035<br>TR0201<br>TR9090     |
|  | Identity of means of transport at departure LNG         | O | a2      | 12  | TR0099                         |
|  | Nationality of means of transport at departure          | D | a2      | 8   | TR0035<br>TR0201<br>TR9095     |
|  | Identity of means of transport crossing border          | D | an..27  |     | C011<br>C186<br>TR0201         |
|  | Identity of means of transport crossing border LNG      | O | a2      | 12  | TR0099                         |
|  | Nationality of means of transport crossing border       | D | a2      | 8   | C010<br>C186<br>R036<br>TR0201 |
|  | Containerised indicator                                 | R | n1      | 27  | R230<br>TR0200                 |
|  | Acceptance date   | R | n8      |     | TR0200                         |
|  | Issuing date  | R | n8      |     | TR0200                         |
|  | NCTS accompanying document language code                | R | a2      | 12  | TR0200                         |
|  | Total number of items                                   | R | n..5    |     | TR0200                         |
|  | Total number of packages                                | O | n..7    |     | R105<br>TR0201                 |
|  | Total gross mass  | R | n..11,3 |     | TR0021<br>TR0200               |
|  | Specific Circumstance Indicator                         | D | a1      | 96  | C186<br>R825<br>TR0201         |
|  | Transport charges/ Method of Payment                    | D | a1      | 116 | C186<br>TR0201                 |
|  | Commercial Reference Number                             | D | an..70  |     | C186<br>C567<br>R876<br>TR0201 |
|  | AAR rejection reason code                               | D | n..2    | 43  | TR0202                         |
|  | AAR rejection reason                                    | D | an..350 |     | C305<br>TR0203                 |
|  | AAR rejection reason LNG                                | O | a2      | 12  | TR0099                         |

**Guide prestataire EDI**  
**Notification de l'arrivée des marchandises en EDI**

|   |                             |   |        |     |                              |
|---|-----------------------------|---|--------|-----|------------------------------|
|   | Security                    | O | n1     | 117 | R229<br>TR0201               |
|   | Conveyance reference number | D | an..35 |     | C531<br>TR0201               |
|   | Place of unloading, code    | D | an..35 |     | C186<br>C589<br>TR0201       |
|   | Place of unloading LNG      | O | a2     | 12  | TR0099                       |
| ---(PRINCIPAL)<br>TRADER                      |                             |   |        |     |                              |
|   | Name                        | R | an..35 |     |                              |
|   | Street and number           | R | an..35 |     |                              |
|   | Postal code                 | R | an..9  |     |                              |
|   | City                        | R | an..35 |     |                              |
|   | Country code                | R | a2     | 8   |                              |
|   | NAD LNG                     | O | a2     | 12  | TR0099                       |
|   | TIN                         | D | an..17 |     | C111                         |
|   | Holder ID TIR               | D | an..17 |     | C904                         |
| ---(CONSIGNOR)<br>TRADER                      |                             |   |        |     |                              |
|   | Name                        | R | an..35 |     |                              |
|   | Street and number           | R | an..35 |     |                              |
|   | Postal code                 | R | an..9  |     |                              |
|   | City                        | R | an..35 |     |                              |
|   | Country code                | R | a2     | 8   |                              |
|   | NAD LNG                     | O | a2     | 12  | TR0099                       |
|   | TIN                         | O | an..17 |     |                              |
| ---(CONSIGNEE)<br>TRADER                      |                             |   |        |     |                              |
|   | Name                        | R | an..35 |     |                              |
|   | Street and number           | R | an..35 |     |                              |
|   | Postal code                 | R | an..9  |     |                              |
|   | City                        | R | an..35 |     |                              |
|   | Country code                | R | a2     | 8   |                              |
|   | NAD LNG                     | O | a2     | 12  | TR0099                       |
|   | TIN                         | O | an..17 |     |                              |
| ---(AUTHORISED<br>CONSIGNEE) TRADER           |                             |   |        |     |                              |
|   | TIN                         | R | an..17 |     |                              |
| ---(DEPARTURE)<br>CUSTOMS OFFICE              |                             |   |        |     |                              |
|   | Reference number            | R | an8    |     | R901                         |
| ---(PRESENTATION<br>OFFICE) CUSTOMS<br>OFFICE |                             |   |        |     |                              |
|   | Reference number            | R | an8    |     |                              |
| ---(TRANSIT) CUSTOMS<br>OFFICE                |                             |   |        |     |                              |
|   | Reference number            | R | an8    |     | R906<br>R907<br>R908<br>R910 |
|   | Arrival Time                | D | n12    |     | C598<br>R660                 |
| ---(DESTINATION)<br>CUSTOMS OFFICE            |                             |   |        |     |                              |

**Guide prestataire EDI**  
**Notification de l'arrivée des marchandises en EDI**

|   |                                      |   |         |     |                        |
|---|--------------------------------------|---|---------|-----|------------------------|
|   | Reference number                     | R | an8     |     | R901<br>R904<br>R905   |
| ---CONTROL RESULT                       |                                      |   |         |     |                        |
|   | Control result code                  | R | an2     | 47  | R903                   |
|   | Date limit                           | R | n8      |     |                        |
| ---SEALS INFO                           |                                      |   |         |     |                        |
|   | Seals number                         | R | n..4    |     |                        |
| -----SEALS ID                           |                                      |   |         |     |                        |
|   | Seals identity                       | R | an..20  |     |                        |
|   | Seals identity LNG                   | O | a2      | 12  | TR0099                 |
| ---GOODS ITEM                           |                                      |   |         |     |                        |
|   | Item number                          | R | n..5    |     | R005<br>R007<br>TR1200 |
|   | Commodity code                       | D | an..22  |     | C015<br>R470<br>TR0102 |
|   | Type of declaration                  | D | an..9   | 31  | C045                   |
|   | Goods description                    | R | an..280 |     |                        |
|   | Goods description LNG                | O | a2      | 12  | TR0099                 |
|   | Gross mass                           | O | n..11,3 |     |                        |
|   | Net mass                             | O | n..11,3 |     |                        |
|   | Country of dispatch/export code      | D | a2      | 8   | C135                   |
|   | Country of destination code          | D | a2      | 8   | C140                   |
|   | Transport charges/ Method of Payment | D | a1      | 116 | C186<br>C576<br>TR9120 |
|   | Commercial Reference Number          | D | an..70  |     | C186<br>C567<br>R876   |
|   | UN dangerous goods code              | O | an4     | 101 | C186                   |
| -----PREVIOUS ADMINISTRATIVE REFERENCES |                                      |   |         |     |                        |
|   | Previous document type               | R | an..6   | 14  | R020<br>R079<br>TR0100 |
|   | Previous document reference          | R | an..35  |     |                        |
|   | Previous document reference LNG      | O | a2      | 12  | TR0099                 |
|   | Complement of information            | O | an..26  |     |                        |
|   | Complement of information LNG        | O | a2      | 12  | TR0099                 |
| -----PRODUCED DOCUMENTS/CERTIFICATES    |                                      |   |         |     |                        |
|   | Document type                        | R | an..4   | 13  | C901<br>R079<br>TR0103 |
|   | Document reference                   | D | an..35  |     | C902<br>TR0015         |
|   | Document reference LNG               | O | a2      | 12  | TR0099                 |
|   | Complement of information            | O | an..26  |     |                        |
|   | Complement of information LNG        | O | a2      | 12  | TR0099                 |
| -----SPECIAL MENTIONS                   |                                      |   |         |     |                        |
|   | Additional information coded         | R | an..5   | 39  | R080<br>TR0101         |

**Guide prestataire EDI**  
**Notification de l'arrivée des marchandises en EDI**

|       |                                 |   |         |    |                          |
|-------|---------------------------------|---|---------|----|--------------------------|
|       | Export from EC                  | D | n1      | 27 | C075<br>R075             |
|       | Export from country             | D | a2      | 63 | C075<br>R075             |
| ----- | (CONSIGNOR)<br>TRADER           |   |         |    |                          |
|       | Name                            | R | an..35  |    |                          |
|       | Street and number               | R | an..35  |    |                          |
|       | Postal code                     | R | an..9   |    |                          |
|       | City                            | R | an..35  |    |                          |
|       | Country code                    | R | a2      | 8  |                          |
|       | NAD LNG                         | O | a2      | 12 | TR0099                   |
|       | TIN                             | O | an..17  |    |                          |
| ----- | (CONSIGNEE)<br>TRADER           |   |         |    |                          |
|       | Name                            | R | an..35  |    |                          |
|       | Street and number               | R | an..35  |    |                          |
|       | Postal code                     | R | an..9   |    |                          |
|       | City                            | R | an..35  |    |                          |
|       | Country code                    | R | a2      | 8  |                          |
|       | NAD LNG                         | O | a2      | 12 | TR0099                   |
|       | TIN                             | O | an..17  |    |                          |
| ----- | CONTAINERS                      |   |         |    |                          |
|       | Container number                | R | an..17  |    |                          |
| ----- | PACKAGES                        |   |         |    |                          |
|       | Marks & numbers of packages     | D | an..42  |    | C060                     |
|       | Marks & numbers of packages LNG | O | a2      | 12 | TR0099                   |
|       | Kind of packages                | R | an..3   | 17 |                          |
|       | Number of packages              | D | n..5    |    | C060<br>TR0020<br>TR0022 |
|       | Number of pieces                | D | n..5    |    | C060                     |
| ----- | SGI CODES                       |   |         |    |                          |
|       | Sensitive goods code            | O | n..2    | 64 | R156                     |
|       | Sensitive quantity              | R | n..11,3 |    |                          |
| ----- | (CONSIGNOR-<br>SECURITY) TRADER |   |         |    |                          |
|       | Name                            | R | an..35  |    |                          |
|       | Street and number               | R | an..35  |    |                          |
|       | Postal code                     | R | an..9   |    |                          |
|       | City                            | R | an..35  |    |                          |
|       | Country code                    | R | a2      | 8  | TR0099                   |
|       | NAD LNG                         | O | a2      | 12 | C572                     |
|       | TIN                             | D | an..17  |    |                          |
| ----- | (CONSIGNEE-<br>SECURITY) TRADER |   |         |    |                          |
|       | Name                            | R | an..35  |    |                          |
|       | Street and number               | R | an..35  |    |                          |
|       | Postal code                     | R | an..9   |    |                          |
|       | City                            | R | an..35  |    |                          |
|       | Country code                    | R | a2      | 8  | TR0099                   |

**Guide prestataire EDI**  
**Notification de l'arrivée des marchandises en EDI**

|                                    |                           |   |         |    |                        |
|------------------------------------|---------------------------|---|---------|----|------------------------|
|                                    | NAD LNG                   | O | a2      | 12 | C596                   |
|                                    | TIN                       | D | an..17  |    |                        |
| ---ITINERARY                       |                           |   |         |    |                        |
|                                    | Country of routing code   | R | a2      |    |                        |
| ---RISK ANALYSIS                   |                           |   |         |    |                        |
|                                    | Item Number involved      | O | n..5    |    | R824<br>R875           |
|                                    | Risk Analysis result code | R | an..5   |    | TR9175                 |
|                                    | Risk Analysis text        | O | an..350 |    |                        |
|                                    | Risk Analysis LNG         | O | a2      | 12 | TR0099                 |
| ---(CARRIER) TRADER                |                           |   |         |    |                        |
|                                    | Name                      | R | an..35  |    |                        |
|                                    | Street and number         | R | an..35  |    |                        |
|                                    | Postal code               | R | an..9   |    |                        |
|                                    | City                      | R | an..35  |    |                        |
|                                    | Country code              | R | a2      | 8  |                        |
|                                    | NAD LNG                   | O | a2      | 12 | TR0099                 |
|                                    | TIN                       | O | an..17  |    | C015<br>R470<br>TR0102 |
| ---(CONSIGNOR-<br>SECURITY) TRADER |                           |   |         |    |                        |
|                                    | Name                      | R | an..35  |    |                        |
|                                    | Street and number         | R | an..35  |    |                        |
|                                    | Postal code               | R | an..9   |    |                        |
|                                    | City                      | R | an..35  |    |                        |
|                                    | Country code              | R | a2      | 8  | TR0099                 |
|                                    | NAD LNG                   | O | a2      | 12 | C572                   |
|                                    | TIN                       | D | an..17  |    |                        |
| ---(CONSIGNEE-<br>SECURITY) TRADER |                           |   |         |    |                        |
|                                    | Name                      | R | an..35  |    |                        |
|                                    | Street and number         | R | an..35  |    |                        |
|                                    | Postal code               | R | an..9   |    |                        |
|                                    | City                      | R | an..35  |    |                        |
|                                    | Country code              | R | a2      | 8  | TR0099                 |
|                                    | NAD LNG                   | O | a2      | 12 | C596                   |
|                                    | TIN                       | D | an..17  |    |                        |